


# Jak znaleźć adres MAC w systemie Windows Vista


1. Naciśnij przycisk „**START**”, a następnie w polu wyszukiwania wpisz komendę „**cmd**”:



2. Naciśnij klawisz „**ENTER**”. Otworzy się okno wiersza poleceń:




3. W wierszu poleceń wpisz komendę „**ipconfig /all**” oraz zatwierdź ją klawiszem „**ENTER**”:



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Wersja 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Administrator>ipconfig /all
```

4. Ostatnim etapem będzie odnalezienie wiersza dotyczącego naszego interfejsu sieciowego **bezprzewodowego** i przepisanie jego adresu MAC:



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Administrator>ipconfig/all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . :
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . :
Typ węzła . . . . . :
Routing IP włączony . . . . . :
Serwer WINS Proxy włączony . . . . . :
Lista przeszukiwania sufiksów DNS :

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
Stan nośnika . . . . . :
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . :
Adres fizyczny. . . . . : A2-B2-C3-C4-F3-A4
DHCP włączone . . . . . :
Autokonfiguracja włączona . . . . . :

Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . :
Adres fizyczny. . . . . :
DHCP włączone . . . . . :
Autokonfiguracja włączona . . . . . :
Adres IPv6 połączenia lokalnego . . . . . :
```